

Утверждено  
приказом МЗ КР № \_\_\_\_\_  
от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2020г

## **СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА НАЛОЖЕНИЕ АСЕПТИЧЕСКИХ ПОВЯЗОК**

Стандартная операционная процедура (далее СОП) наложение асептической повязки разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

СОП определяют порядок организации работы и является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

### **ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ**

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

**Цель:** защита раны вторичного инфицирования и неблагоприятного воздействия окружающей среды

**Показания:** ожоги, отморожения, случайные раны. Сухая антисептическая повязка применяется преимущественно при оказании первой помощи.

**Оснащение:** стерильный лоток, лоток для использованного материала, антисептик, стерильные марлевые салфетки, бинты разных размеров или лейкопластырь, стерильные перчатки, стерильные ножницы, стерильный пинцет или зажим, ножницы.

### **Алгоритм выполнения процедуры**

#### **Подготовка к процедуре**

1. Объяснить пациенту (родственникам), цель и ход предстоящей процедуры
2. Подготовить необходимое оснащение
3. Надеть медицинскую шапочку и маску
4. Предложить пациенту занять или помочь ему занять удобное положение
5. Освободить от одежды место наложения повязки
6. Обработать руки гигиеническим способом
7. Обработать руки антисептиком. Надеть стерильные перчатки

#### **Выполнения процедуры**

8. Обработать кожу вокруг раны антисептиком.
9. С помощью пинцета или зажима наложить на рану сухую стерильную салфетку.
10. Зафиксировать салфетку при помощи бинта или лейкопластыря.

#### **Завершение манипуляции**

12. Снять перчатки, поместить их и отработанные материалы в емкость для отходов класса Б.
13. Вымыть руки гигиеническим способом, осушить.
14. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения услуги в медицинской документации.